




"Bu Uzak bilgisayara Daha Fazla Bağlantı Yapılamıyor..." Hata Mesajını Aldım Ne Yapmalıyım?

Bir ağ sürücüsünü eşlediğinizde aşağıdaki hata mesajı görüntülenir. Bu, Windows işletim sistemlerindeki ağ bağlantısı sınırlarından kaynaklanır.



Yöntem 1: Ağ sürücülerini tek tek el ile ayırın

- 1. Synology NAS'ınızdaki konuk hesabını devre dışı bırakın.
- 2. Bir ağ sürücüsüne sağ tıklayın ve **Bağlantıyı Kes** öğesini seçin . Tüm ağ sürücüleri ile aynı işlemi tekrarlayın.








Yöntem 2: Tüm ağ sürücülerinin bağlantısını kesmek için bir komut çalıştırın

- 1. Windows arama çubuğuna cmd yazın.
- Komut İstemi'ne sağ tıklayın ve Yönetici olarak çalıştır'ı seçin .



 Tüm Dosya Gezgini pencerelerini kapatın ve Komut İstemi penceresine aşağıdaki komutu girin :

net use * /d /y

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Uersion 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\rexchen.SYNOSUT\net use * /d /y
You have these remote connections:

F: \\11.17.1.\Share
Continuing will cancel the connections.

The command completed successfully.

C:\Users\rexchen.SYNOSUT\__
```






Sorun devam ederse, bilgisayarınız kaydedilen bilgileri kullanarak yeniden bağlanmaya çalışıyor olabilir. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kaydedilmiş bilgileri silmek için Windows **Denetim Masası** > **Kullanıcı Hesapları** > **Kimlik Bilgileri Yöneticisi'ne gidin.**

2.



- 2. Ağ sürücüsünün bağlantısını kesin.
- 3. Tekrar bağlanmayı deneyin.